

Öka minnestilldelning för ClarisWorks och andra program


Syfte: att anpassa programmets kapacitet för ditt ändamål

Beroende på vad du arbetar med för dokument så kan du behöva öka minnestilldelningen för ClarisWorks. Enkelt uttryckt kan man säga att du "trimmar upp" programmet med att ge det möjlighet att arbeta med fler hästkrafter. Men i datorvärlden så är det som bekant inte hästkrafter som man använder som mått. Istället så är det Megabyte som man mäter i.

Den förinställda minnestilldelningen brukar räcka till för "normalt" arbete. Arbetar du däremot med stora dokument i punktgrafiken, med mycket långa dokument eller har flera stora dokument öppna samtidigt så måste du öka minnestilldelningen.

Med tanke på att du kanske arbetar med mycket bilder i förskolan så är det också ett skäl att öka minnestilldelningen

- 1) Markera symbolen för ClarisWorks genom en enkelclickning



- 2)


Arkiv	Redigera	Inr
Ny mapp		⌘N
Öppna		⌘O
Skriv ut		⌘P
Stäng fönster		⌘W
Visa info		⌘I
Fildelning...		
Duplicera		⌘D
Skapa alias		⌘M
Lägg tillbaka		⌘Y
Sök...		⌘F
Sök nästa		⌘G
Utskriftsformat...		
Skriv ut fönster...		

- 3) Nedanstående dialogruta dyker då upp. Dubbelklicka i miximumrutan. Den markeras. Skriv sedan in värdet och stäng rutan.

Är den minimumtilldelning som rekommenderas av programtillverkaren

Minimum skall inte vara mindre än vad som rekommenderas.

Maximumtilldelningen av minnet är framför allt beroende av hur stort arbetsminne du har i din dator. Har du t ex 8 Mb så kan det vara lagom med 3500 Kb tilldelat. Har du större arbetsminne så kan du naturligtvis tilldela mer.



ClarixWorks
ClarixWorks 4.0Sv1

Typ : program
Storlek : 974 K i skiva (990 166 byte används)
Plats : Macintosh HD : Program :
ClarixWorks 4.0-mapp :

Skapad : fre 14 jul 1995, 18.30
Ändrad : lör 31 aug 1996, 19.55
Version : ClarixWorks 4.0Sv1
juli, 1995

Kommentar :

Minnesstorlek

Rekommenderad: 1400 K
Minimum: 1400 K
Maximum: 3500 K

☐ **Låst**